
网动视频会议用户手册


登录视频会议

客户从风云平台进入到 Live UC 管理页面后,点击"登录会议室"





(图) 登录 Live UC 视频会议页面



(图) 登录会议室后的界面

2 视频会议的使用

注:普通会员准备好耳麦、摄像头,进入会议后,一般无需操作,收听收看会议即可,如果需要发言,主持人/助理远程即可控制其音视频、文档的操作权限。

1.1 会议模式

会议模式由主控+自由讨论组合而成。

"主控模式",主持人控制所有参会者的视频广播和语音发言,以及能否执行电子白板、演进稿、程序共享、文件发送、文件播放、会议录制等功能。

"自由讨论模式",与会者可自行点击"开始发言"按钮进行语音发言,否则只能由主持人控制发言。


1.2 会议角色

系统分为分为主持人、助理和会员三种角色,这三种角色是由管理员在会前的会议授权时设定。系统还有另外一个临时角色"当前发言人",由主持人在开会过程中临时将某个将普通会员授权而成。

- **≜主持人:** 一个会议室只能有一名主持人,主持人在任何情况下均享有最大的权力,主持人可在远程设置 参会者的音、视频参数,可控制会议的模式,可开启或者关闭会员的音视频、程序共享等功能。
- **❷助理:** 辅助主持人的操作,维护会议的秩序,其控制权限由主持人授予。一个会议室可允许多个助理。
- **△会员:** 参与会议的用户,其使用相对,只要简单到登录会议室后,基本上不用任何操作,完全可由主持人或者助理调试、控制。

当前发言人:可进行文档共享、程序共享等数据操作,该角色特别适合那些对电脑不熟悉的会议演讲者。

用户列表区用户状态示意图: 1. 杨晓晶



该区域的用户信息显示,依次为麦克风音量、头像、用户名、操作状态;

- △表示该用户有摄像头(人头红色), △表示该用户无摄像头(人头蓝色);
- ▲表示该用户为主持人,▲表示该用户为普通会员,≫表示该用户为助理,丛表示该用户为当前发言人;
 ⑤表示该用户正在语音发言,□表示该用户正在程序共享,◎表示该用户正在广播视频,◎表示该用户举手;

1.3 语音发言



1.4 视频查看

● 视频查看/视频广播

进入会议室后,视频方面的会议控制默认为"非主控"模式,如果某用户有视频设备时,其图标将显示为红色(无视频设备的用户图标为蓝色),此时,用鼠标左键双击该用户的图标即可对其视频进行查看。

如果在"主控" 模式下,则普通会员间不能随意查看视频,只能由主持人广播其视频。

● 视频设置



在左下角我的视频画面区

┛, 点击右键菜单,可设置视频的各项参数。

鼠标双击视频画面,将自动全屏显示,并可按 Esc 键返回。点击■弹出视频设置菜单,点击■将视频切换到数据区域大窗口,点击■可浮起拖拽视频窗口。窗口右侧黑框内的绿条代表其他与会者的麦克音量。

● 云台控制

如果与会者的摄像机装有云台,则可通过电脑进行转动、焦距拉伸等操作。

步骤 1: 在"系统设置"里选择存在云台,操作参见【系统设置】

步骤 2: 在视频窗口点右键菜单,执行[云台遥控],弹出如下控制画面:



图 2-1 云台控制

设置云台预置位:调试好云台位置后,可以用下排三个按钮中的第一个按钮设置云台预置位,然后用第三个按扭重命名。可以使用第二个按钮将云台招回预置位。

注意:云台预置位只能够在本地设置。

1.5 文档共享

演讲稿导入: 通常在会议或培训中用到的欲展示给其他用户的 ppt、word、flash、多媒体文件等文档,可以上传为演讲稿后进行应用。其操作方法为:

1. 在右侧用户列表区域,打开[演讲稿]标签,在"演讲稿"总目录上单击鼠标右键,选择添加演讲稿:





图 2-2 添加演讲稿

2. [名字]: 添加后将在演讲稿列表区进行显示的名称。

[类型]: 远程网页: 需要同步浏览的网页,如www.google.com;

本地文件:应用较多,如 ppt、word 等文档(对于本地文件,有"转换成html"、"转换成虚拟打印文件"两种方式,其中前者应用于ppt 的添加时较多,特点为转换及下载速度快,支持类似 ppt 文档本身的大纲翻页,但不能作标注(flash 文件以此种方式添加);后者应用于 word 较多,转换后以类似一张张图片一样显示在白板区,支持重点内容的圈点标注);


媒体文件: wmv,asf,rmvb,vcd,dvd,avi 等本机 media player 可播放的多媒体文件。

[来源]:如果为远程网页,则输入网址;如果为本地文件或媒体文件,则浏览相应路径确定即可。

3. 添加完成后,在演讲稿列表将生成新增的文件,双击文件名,即可将其同步展示给所有在线用户。 说明: 主持人或者有权限的助理可以进行演讲稿的操作,如果想让某一普通会员进行 该操作,可在其鼠标右键菜单上将其设置为"当前发言人"。



换成虚拟打印格式后,将自动导入到白板,主持人可以圈点标注并同步翻页。



转换成 html 格式后,将自动导入到内置浏览器,主持人可以同步引导翻页。

1.6 程序共享

在带宽充足的情况下,可以应用程序共享来实现某些软件(例如 CRM、ERP、AUTOCAD)的具体操作 讲解。其共享内容包括桌面、当前打开的应用程序两种。操作步骤如下:

1. 点击 程序共享,在程序列表中选择欲共享的内容,点击[共享](如果想要在共享前对参数进行调整,可以点击[设置]按钮进行参数的更改后再进行共享)。



图 2-3 程序共享

2. 共享开始后,屏幕顶部右半部位置出现一个工具条 , 并自动隐藏, 当 鼠标移到该区域时, 该工具条立即显示出来。如果选择桌面共享, 视频会议主界面将自动隐藏。

望 电子教鞭:可在共享的内容上进行图形、线条等的标注;

远程协助:点击后出现会员列表,选择某一会员后,可由其来进行主持人(或助理、当前发言人)共享的桌面或程序的远程操作。此时主持人(或助理、当前发言人)需停止鼠标的操作。

系统设置:点该后弹出【系统设置】对话框,在此对话框中可以对屏幕的压缩算法、流限限定、色彩、帧速率、发送模式、发送协议等参数进行设置。

● 停止:此时共享者昵称图标右侧的共享状态图标 □ 将消失,示意共享结束。

1.7 界面排布

● 全屏

视频全屏:双击视频区域的某个视频图像即可全屏。Esc 返回。

数据区全屏:点击白板工具条上的 ■ 按钮,或者内置浏览器的**全屏按钮即可全屏。Esc 返回。

● 双显

条件: 计算机有两个独立的显示输出设备,系统支持双显功能。

在[系统设置]一[会议室设定]中,选中"视频全屏显示到第二个显示器"。当用户选择"界面选择"按钮中的弹出菜单[全屏排列]和[全屏数据排列]中的任意界面时,被选择的界面都显示到第二显示器上。或者当用户双击视频窗口,使视频全屏显示时,全屏显示的视频也显示到第二显示器上。

● 界面排布



点击按钮"界面选择" 全屏排列 上行: 全屏排列 上行: 全屏排列 上行: 全屏排列 上行: 全屏排列 上行: 全屏排列 ,将可以选择各种方式的界面排列,主持人如果再点击"界面同步",或者在"系统设置"的"会议室设定"里选择"同步设置会员界面",系统将会自动将主持人的界面同步到全体与会者。

1.8 会议录制



用户随时可以点击**开始录制**按钮,将整个会议过程录制下来,其内容包括查看或广播的音视频、演讲稿内容、广播的媒体文件、共享的屏幕或应用程序、聊天室文字等各种会议信息。选择好保存路径、文件名称后,可在[设置录制信息]框下进行有选择的录制,如只需要录制音视频内容,则可把其他选项取消,以满足个性化的录制需求。录像还可以二次编辑、加密、上传、点播(注:该功能须额外订购)。

录制后生成的文件,可在会议中回放给所有在线用户,或者直接双击播放该文件。



图 2-4 播放器主界面

1.9 文件发送

文件发送可分为对全体人员和某些指定用户发送两种。在通常情况下,主持人、助理、当前发言人可 将文件发送给其他用户。在分组模式下,小组成员也可将文件发送给本组组长。



上级对全体下级、或当前发言人对其他所有用户的文件发送,可直接通过**文件发送**按钮在本地找到指定的文件即可。对指定用户或组的文件发送,在其鼠标右键菜单中进行单独的操作。

1.10 投票统计



1.11 系统设置

用户可以对音视频压缩算法、多媒体设备的选择、会议室相关信息进行灵活的设置。



图 2-5 高级系统设置

应用于各种场合的参数推荐配置表

	桌面级	会议室级	高清会议室级
视频	2141-1:24		7 7 117 21 2 7 1 2 1 2 1
压缩算法	H.264	H.264	H.264
流量限定	256kbps	384kbps	768kbps
分辨率	320×240	640×480	720×576
质量	50%	60%	70%
帧速率	10	15	15
关键帧间隔	50	50	50
屏幕			
压缩算法	无损压缩	无损压缩	无损压缩
流量限定	256kbps	256kbps	384kbps
色彩	好	好	更好
帧速率	5	5	5
分块发送	不选	不选	不选
UDP	选中	选中	选中
高压缩比	选中	选中	选中
语音			
压缩算法	G.723.1 6.4kbps	CELP24kbps	CELP24kbps